



MUSKBOT 用户手册

使用机器人，遵循以下规则

马斯克量化机器人一直秉着提供优质的自动交易工具，从专业的技术支持服务中扣取信誉值，为社群创造分红，盈利共享，乃大众共赢的商业模式。在此我们慎重声明：

1. 绑定机器人的交易所账号不囤币，强烈建议不在同账号上进行手动交易，避免机器人执行指令时，全数卖出持有币种。
2. 禁止在交易所账号里进行手动操作，避免混淆机器人算法机制。
3. 已在机器人进行交易的币种，严禁在交易所账号手动卖出，避免影响系统算法识别判断，因为机器人自动止盈卖出时，信誉值将照常扣除。建议在机器人设成单次策略卖出或善用一键清仓功能即可。
4. 如用户执意手动卖出操作，用户需在机器人端立即执行清仓卖出，并停止机器人继续运行。未执行以上操作的用户，后期再操作清仓时所产生的信誉值扣除实属机器人正当操作，马斯克平台方恕不退还。
5. 如用户蓄意手动卖出，再执行机器人手动清仓而造成的任何信誉值扣除，马斯克平台方也恕不退还。
6. 马斯克量化机器人经过长时间测试和优化，算法稳定精确，所有信誉值结算都精准无误。

量化机器人顾名思义就是让用户解放双手轻松套利，建议各用户理性使用交易工具，善用机器人提供的策略和功能，不需依靠各种非常规操作。反而可以轻松实现稳定盈利。特俗情况下，如用户需进行交易所手动挂单卖出，请即刻联系马斯克客服，我们专业的客服将会给到最好的方案和建议。

关于最低首单数量调整

马斯克量化机器人技术团队尝试把最低首单数量调整为15U，此举为符合币安交易所最低买卖限制，维稳技术稳定性。期间也接到客户反馈关于引起微型仓位用户的不便，我们深表歉意。服务一直是马斯克团队的标杆，因此，技术团队已把首单回调到原先的最低10U，以让微仓位用户能继续参与量化交易。

为什么我们需要调整最低首单？

基于币安交易所最低买入和卖出量为10U的限制，量化机器人必须调整首单买入金额，为避免币价高频震荡时，系统进行卖出指令时，无法清空完整币量

举例：

如当前比特币价格 = 60,000 一枚， 买入10U 比特币 = 0.0001666

比特币涨了 1.3% = 60780 U

10U 止盈 1.3% = 10.13

卖出指令执行时，币安接口只卖出 0.00016 BTC = 9.7248U（少于10U），由于小数点太长，剩余的0.0000066 BTC = 0.401148 U 币安接口指令卖出不完整。

因为达不到币安交易所最低10U卖出的量限制，造成机器人无法正常运作。

10U首单还有什么情况会影响正常交易？

当首单设为10U时还有其他情况会导致机器人不能正常运作，如：市场币价振荡幅度，设置止盈%过低，回调设定不当等各种因素。

我的仓位只允许10U 首单，该怎么办？

如果设置10U首单的用户，必须开启“开仓加倍”功能，首单买进时即是20U，就会完整避免这类事件发生。需理解，不是每个用户都会开启开仓加倍功能，市场波动不大时也必须慎用开仓加倍。


我不想开启“开仓加倍”，该如何设置首单？

马斯克技术方经过计算，首单设置为13U，15U或以上，机器人指令将无障碍执行，无需开启开仓加倍。

马斯克团队一直都秉着最专业的服务态度，随时倾听用户反馈，在不影响系统底层运行前提下，为所有用户做出最好的安排与调整。再者，我们也需要各用户配合我们的建议，合理设置，谨慎交易。

温馨提醒：

1. 交易配置方案切勿太激进，配置完开启后，全自动即可，不要过多操作操心，保持平和心态，算好仓位值按倍投机制执行，不要买过多的币种导致跌幅无法补仓。
2. 个人在推广时必须自己先激活成为一星会员才可以有推广收益。
3. 预存金额要充足，时刻准备着，以免信誉值不足导致机器人停止。
4. 每天提现时间为9:30至21:00输入地址时核对准确切勿有空格，平台互转已开通，正确输入帐号即可0手续费。
5. 机器人开启后全自动交易，火币/币安/欧易交易所切勿手动买卖。



1.功能简介



交易所：
用户可以在这点选下载各大交易所App。



客服：
MUSKBOT在线客服随时提供在线服务。



API 授权：
导入/移除交易所API。



社区：
查阅自身旗下用户与当日交易量。



合约：
如要开通合约功能需联系客服。



用户中心：
查阅当前等级红利与升级条件。




交易记录：
查阅所有币种交易记录。




充值：
用户自身资产充值地址“TRC20”。



资讯：
所有MUSKBOT资料即可在此查询。



排行榜：
当日前十量化币种与用户排行榜。




2.功能简介



MUSKBOT 信号：
用户可以此获得最新“进场”与“出场”信号。
也可以选择是否跟随信号设置。



电子账单：
用户可在此查阅自身现货与合约的当日盈利，账单明细与总盈利。



3.功能简介（批量设置）



USDT/BUSD
切换计价比对。



USDT



BUSD




仓位控制

用户可以开启或关闭自定义功能，此功能是控制个人仓位的使用比例，以减低仓位过度使用，导致仓位不足无法补仓的风险。



停止补仓 / 开启补仓

- 当遇到市场不稳定出现大幅度跌幅时，如不想再继续补仓即可点击“停止补仓”，一旦点击所选择的币种就会即刻停止所有的补仓。
- 当市场回调的时候再点选以停止补仓的币种，点击“开启补仓”已恢复补仓功能。



3.功能简介（批量设置）

- 

策略循环 / 单次策略


点选“策略循环”或“单次策略”即可切换以选择币种当前的策略模式。
- 

交易设置

点选所要操作的设置，一旦设定好设置点击“确定”在交易页面点选的币种，就会统一修改交易设置。
- 

清仓卖出

是指以当时币价卖出所有此币的所有持有量。
*如要使用此功能键，首先必须“停止”此币的机器人。



4.趋势指标

每个指标独立运算方向：15分钟，30分钟，1小时

因单一指标在不同时段出现情况：金叉、死叉、金叉延续、死叉延续

* 各自预示着对未来涨跌未必一致

规则：

3个时段出现3：3（3个指标预测上涨，3个指标预测下跌）= 默认为横盘

出现 4:2 / 5:1 / 6:0 = 若为跌，该单指标得出方向为 等待或卖出、若为涨，该单指标得出方向为建仓点。


8个指标同时监听，每5分钟更新方向 - 涨/跌

当出现 4:4 结果，默认为方向不定：

- 遇止盈环节不变
- 卖出后循环购入首单
- 遇补仓环节等待不作买入

当出现 5:3 / 6:2 / 7:1 / 8:0：

- 方向为跌的时候进行补仓 (前提先满足补仓跌幅)



4.趋势指标

用户也可以自定义开启趋势指标

- 1.用户可以设置当达到一定的补仓次数时开启趋势指标。
- 2.用户也可以自定义在补仓设置里根据用户设置随机开启趋势指标。

用户也可以自定义趋势周期：15分钟 / 30分钟 / 1小时

*趋势周期是指观众在一定的时间内做判断。



5.开仓倍数

开仓倍数是指用户可以自行设置首单倍数，补仓数额则只会跟随原有的首单数额进行补仓。

举例：首单为30U，首单开仓倍数为 3，所以会以 90U买入首单，一旦进行第一次补仓的数额为60U 而不是原有的双倍180U。

首单：30U 开启加倍为 60U

第一次补仓：60

第二次补仓：120

第三次补仓：240

以此类推...

重要说明：

如果要开启开仓倍数，始终建议输入为乘“2”。高额的首单参数可能会在某些市场条件下无法拉低持有均价，导致无法出仓的风险。请谨慎使用。



6. 做单数量 / 补仓设置 / 分仓止盈比例

1. “做单数量”是用户在新建任务时需要规划的订单数量，做单数量跟自己在交易所的仓位大小有直接关系。

*一般建议做单数量为4-7单，若交易所仓位大的用户可以选择加大做单数量。

*分仓止盈比例一旦做单数量超过“5”单以上，即开启分仓功能。

2. 补仓跌幅比例就是规划的任务中从首单买入时的币价算起，每下跌达到设置的仓百分比系统即自动买入下一单。假设用户设置的补仓比例为3%，首单买入后，以首单买入时的币价为基数，下跌3%系统自动买入第二单，第二单买入的币价再下跌3 %系统买入第三单，以此类推。

3. 补仓回调比例是指建立任务中所选的币种价格一直下跌不会自动买入，当币价下跌到低点又开始上涨达到用户设置的回调比例系统才会购入。

*回调比例建议设置为0.3-0.5%



6. 做单数量 / 补仓设置 / 分仓止盈比例

4. “分仓止盈比例”是做单数量设置5单以上，即可开启此功能。从第5单开始可以设置为“单仓出场”，指的是一旦市场价格回调至第5次的补仓的盈利均价，机器人会立即卖出第5次补单的数量以减少卡这大仓位的风险。

*以此类推第6次，第7次以上补仓都是“单仓出场”。

*而第1次到第4次补仓则是拼单出场。

备注：

第5次或以上“分仓”卖出的盈利，机器人都不会扣取“信誉值”而是系统会将把所盈利的金额抵扣该币种的“持仓金额”



举例：假设 DOGE = 1 USDT

首单：50U

第 1次补仓：100U

第 2次补仓：200U

第 3次补仓：400U

第 4次补仓：800U

持仓金额: 1550 USDT

假设持仓均价: 0.9363 (扣取交易所手续费)

第5次补仓：1600U

第 5次补仓：1600U x (2%止盈比例)

盈利：32U

系统会将赚取的盈利，用于抵扣第1次到第4次补仓的“持仓金额”
因此也会拉低当前币种的均价，以达到快速出场。

$(1550U - 32U = 1518U / \text{拉低均价} = 0.9196)$

“分仓止盈回调”是指该币种的价格涨幅到“分仓止盈比例”的盈利点时机器人不会马上卖单，
而是当币价上涨到高点又开始下跌时，达到用户设置的回降比例才帮用户卖出。



7.策略操作

1

策略循环 / 单次策略

点选“策略循环”或“单次策略”即可切换以选择币种当前的策略模式。



清仓卖出

是指以当时币价卖出所有此币的所有持有量。

*如要使用此功能键，首先必须“停止”此币的机器人。



一键补仓功能，可以随时手动补仓（补仓数量10u起，上不封顶）

*补仓后，拉低币种持仓均价，当价格上涨时，可以更快卖出（适用于浮亏比例较大时）

用户可以自定义设置补仓的价格，和补仓的金额。一旦填入金额和数量下方会及时模拟显示用户补仓后盈亏的百分比。



停止补仓 / 开启补仓

当遇到市场不稳定出现大幅度跌幅时，如不想再继续补仓即可点击“停止补仓”，一旦点击所选择的币种就会即刻停止所有的补仓。

当市场回调的时候再点选以停止补仓的币种，点击“开启补仓”已恢复补仓功能。





用户手册

(出仓类型 · 高级设置 · 信号跟随)

信号跟随

1.



信号跟随

用户可在首页“MUSKBOT信号”上
获取最新的“进场信号”和“出场信号”。

信号跟随

用户可根据自己的仓位设置相应的信号与相应策略“保守 / 稳健 / 激进”

用户请自行计算好仓位，自行判断跟随马斯克信号发出的币种建议，用户应当自行关注补仓次数和仓位使用率，自行执行单次出场，无需等待信号提醒。




信号跟随

一旦选择了币种“跟随”系统会弹出设置弹窗，用户只需填入开仓额度然后点击跟随，系统就会自动的复制相应的设置至该币种。

注意：由于用户仓位各有不同，所以务必提醒用户此信号跟随设置为“7次补仓”。

若用户的仓位无法达到“7次补仓”，请用户自根据自己的仓位大小进行调整“补仓设置”。



新增出仓类型

新增出仓类型

尾单出仓

整体出仓

1.

3:19

币种交易设置

AVAX / USDT

开仓额度:

100

USDT

是否开启趋势指标

N次补仓后开启指标

4

单

趋势周期

15分钟

30分钟

1小时

开仓倍数

2

倍

做单数量

7

单

出仓类型

整体出仓

全仓止盈比例

1

%

全仓止盈回调

0.01

%

补仓配置

设置

补仓回调

设置

分仓止盈比例

设置

分仓止盈回调

0.3

%


取消

确定

尾单出仓

每一次买入的订单，都会“分仓”成单一订单，当市场币价回调，一旦触发各“分仓”的止盈比例就会分仓卖出，已获得盈利。

2. 举例：第 7 次补仓价格为 100U
购入为均价为 5.500
一旦触发“第 7 次”止盈价格“2%” 5.610，
就会立即卖出换取盈利并且开仓信誉值。



整体出仓


马丁策略分仓而进，全仓而出，系统默认补仓次倍数为上一单买入金额的两倍。

做单次数建议为“7”

3.



高级设置



高级设置

用户可自定义设置“入场价格”与“出场价格”，以减低买到最高价格和补仓次数。

用户也可自定义盈利次数，当达到用户所设置的盈利次数，或者该币中达到所设置的“出场价格”就会触发转为“单次策略”，一旦卖出就停止该币的机器人。

5.



MUSKBOT4.0